


## Adobe Connect マイクテストの手順

**事前準備：** **Add-in** をインストールし、**Web カメラ**と**マイク**をパソコンに接続してください。  
スピーカのハウリングを防止するために、**イヤホン**の装着もおすすめします。  
(ヘッドホン付マイクだと便利です)

### (1) 参加可能な会議室にログインする




### (2) 「カメラと音声」の左下ボタンをクリック




以下のダイアログが表示された場合は、「許可」をクリック。




(3) カメラが映し出されていることを確認。



(4) 次に音声の設定を行います。上のメニューから「会議」→「個人設定の管理」→「オーディオ設定ウィザード」を選択




(5)




ここで、「次へ」をクリック

(6) 音声出力（イヤホン）のテストを行います。

「テスト」をクリック






青いバーが右へ増えていく間、イヤホンから音声が聞こえていたら OK

聞こえない場合は、イヤホン接続の不良か、パソコンの音量がオフになっている可能性がありますので確認してください。

音が聞こえたら、「次へ」をクリック

(7) 次にマイクの設定を行います。

マイクの端子をパソコンに接続していることを確認して、▼をクリック




表示されるリスト（デバイスリスト）が1つだけなら、そのまま「次へ」をクリックします。

もし2つ以上表示される場合（次図参照）は、そのパソコンにマイクになるものが2つ以上接続されていることを意味します。どれか一つを選んで、「次へ」をクリック



(リストに表示される内容は、パソコンの機種、接続している Web カメラやマイクによって異なります。)

(8) マイクのテストを行います。「録音」ボタンをクリック




次のメッセージが表示された場合は、「許可」をクリック




録音がスタートするので、マイクに向かって適当に数秒間声を出す。

マイクが正常に機能していれば、声に合わせて緑色のバーが表示されるはずです。



その後、**停止ボタン** (■) をクリックして、横の**再生ボタン**をクリックし、きちんと声が聞こえることを確認




もしうまくいかない場合は、次のことを試してみてください。


- ・ マイクの音量を確認してみる。  
Vista : 画面左下のスピーカマークを右クリックして、「録音デバイス」を選択
- ・ 先の画面のリストで2つ以上の名前（デバイス名）が表示されていた場合は、「前へ」で一つ前に戻り、別の名前を選択して試してみる
- ・ マイク端子をもう一度接続しなおしてみる
- ・ それでもだめなら、別バージョンの Add-in をインストールしなおす  
(<http://www.adobe.com/support/connect/updaters.html> から Add-in の最新版を入手)

音が確認できたら、「次へ」をクリック


(9) 以下の画面では、特に何もせず「次へ」をクリック



(10) 以下の画面で「詳細設定」をクリック




以下の画面が表示されるので、「無音レベル」を0に設定し、「OK」をクリック。



その後、先ほどの画面に戻るので、「終了」をクリック

- (11) 参加者リストの自分の名前の横に、常時あるいは声を出したときにスピーカマークが表示されることを確認。



スピーカマイクが付いている間、相手側に音声が出ているはずですが、これで準備完了です。

※初めてお互いに接続するときには、チャットウィンドウも使いながらお互いに声が届いていることを確認して下さい。相手側がスピーカをオフにしているなど、マークが出ていても実際は相手に音声が届いていない場合があります。